منهـــج علــــم الفيزيـــاء مــن بنك المعرفة المصرى للصف الثالث الثانوى

هذا العمل صدقة جارية لموتانا وموتئ المسلمين جميعا

نسأل الله العلى العظيم ان يجمعنا بهم في جنان الخلد جميعا ان شاء الله


> #جيو_ابراهيم_الغندور مدرس الجيولوجيا والعلوم البيئة

> > شرح الباب الثاني كاملا

لمتابعة محتوى بنك المعرفة كاملا في كل المواد العلمية تابعنا على صفحة الفيس بوك العامية الفندور- Ibrahim Elghandour

The Magnetic Field Created by a Current in a Straight Wire

يمكن إظهار المجال المغناطيسى المحيط بسلك مستقيم يمر به تيار كهربائى مستمر بوضع مجموعة من البوصلات أو بعض برادة الحديد الجافة حول السلك، ومن ثم تمرير التيار الكهربائى. تلاحظ أن البوصلات وبرادة الحديد تأخذ اتجاه المجال المغناطيسى الناتج عن التيار والتى هى دوائر مركزها محور السلك (شكل ۱).



برادة الحديد المنثورة على الورقة تظهر شكل المجال المغناطيسي والذي هو دوائر مركزها محور السلك.

عند عكس اتجاه التيار فى السلك الموصل المستقيم تلاحظ أيضا انعكاس اتجاه إبرة البوصلة، ما يؤكد تغيـّر اتجاه المجال المغناطيسى. أمـّا عناصر متـّجه المجال المغناطيسى B−على نقطة M تبعد مسافة b عن محور السلك فتحدد بما يلى:

- ●الحامل: هو المماس المرسوم على خط المجال المغناطيسي الدائري عند النقطة.M
 - ●الاتجاه: يمكن تحديده عمليا من القطب الجنوبى إلى القطب الشمالى لإبرة مغناطيسية بعد وضعها لتستقر على النقطة ، أو نظريًًا باستخدام قاعدة اليد اليمنى بوضع الإبهام باتجاه التيار وبلف الأصابع الأخرى لتدل على اتجاه المجال المغناطيسى (شكل ٢).



●المقدار: والذى يمثل مقدار شدة المجال المغناطيسى، وقد أ'ثبت تجريبيا أنـّه يتناسب طرديا مع شدة التيـّار المار في السلك المستقيم وعكسيا مع بعد النقطة M عن محور السلك ويحسب بالعلاقة التالية:

$$B = \mu_{\circ} / 2\pi d$$

حيث إن 🗚 تساوى معامل النفاذ المغناطيسي وتساوى في الفراغ:

$$\mu_{\rm o}$$
 = ($4\pi \times 10^{-7}$)T.m / A

وبالتالي فإن شدة متجه المجال المغناطيسي الناتج عن مرور التيَّار الكهربائي يساوي:

$$B = 2 \times 10^{-7} / d$$

مثال (۱)

تيار كهربائي مستمر شدته A (10)يمر في سلك مستقيم.

احسب شدة المجال المغناطيسي الناتج عن مرور التيار عند

نقطة في الهواء تبعد cm (20)عن محور السلك

طريقة التفكير في الحل

ا .حلل:

اذكر المعلوم وغير المعلوم.

المعلوم:

المسافة بين محور السلك والنقطةmd = (20) cm

۲ .احسب غير المعلوم:

باستخدام العلاقة الرياضية بين شحّة التيار وشدة المجال المغناطيسى:

$$2 * 10^{-7} Id = B$$


وبالتعويض عن المقادير المعلومة نحصل على:

$$B = 2 \times 10^{-7} \times 100.2 = (1 \times 10^{-5}) T$$

۳ .قیم:

هل النتيجة مقبولة؟

إن مقدار شدة المجال المغناطيسي يمكن التحقق منه عمليا عند النقطة M باستخدام التسلاميتر، كما أن النتيجة تتناسب مع المقادير المعطاة في المسألة.



اسئلة بنك المعرفة

١)..... عبارة عن دوائر في مستوى واحد مركزها محور السلك.

- التيار الكهربي
- النفاذية المغناطيسية
 - المقاومة الكهربية
- المجال المغناطيسي

٢) إذا مر تيار كهربى في سلك شدته \mathbf{A} 15 والمسافة بين محور السلك ونقطة على الدائرة \mathbf{Cm} 15 فإن شدة المجال المغناطيسي تساوى \mathbf{T} 10 معامل النفاذية المغناطيسية يساوى \mathbf{T} 10 \mathbf{T} 10....

المند 19 المند 19 المند 19 مند 19 مند

- $10^{-5} \, \text{T}$
- $2 \times 10^{-5} \, \text{T}$
- $4 \times 10^{-5} \, \text{T}$
- $3 \times 10^{-5} \, \text{T}$

٣)عندما يزداد بعد النقطة عن محور السلك المجال المغناطيسي.

- ⊚ حقل
 - یز داد
- يظل ثابتا

٤) يمر تيار كهربي في سلك مستقيم فتولد تبعًا له مجال مغناطيسي عند نقطة في الهواء تبعد مسافة 30 cm عن محور السلك مقداره T 5-10×4 فإن قيمة هذا التيار تساوى

(علمًا بأن معامل النفاذية المغناطيسية للهواء $^{-7}$ 4 π).

- 50 A
- 60 A
 - 20 **A**
 - 30 A
- ٥)وحدة قياس معامل النفاذية المغناطيسية تساوى


19 216 1010 | T.m/A A.m/T O Wb O 1065405495 | T O

لمتابعة محتوى بنك المعرفة كاملا في كل المواد العلمية تابعنا على صفحة الفيس بوك ابراهيم الغندور- lbrahim Elghandour

The Magentic Field Created by a Current in a Coil

يمكن إظهار المجال المغناطيسى بسلك ملفوف عدد من اللفات بشكل دائرى يمر به تيار كهربائى مستمر بوضع مجموعة من البوصلات أو بعض برادة الحديد الجافة حول السلك.

ويظهر (شكل ا (خطوط المجال المغناطيسي.




شکل ا

برادة الحديد المنثورة على الورقة تظهر شكل المجال المغناطيسي في حالة ملف دائري يمر به التيار.

حيث نلاحظ أن متجه المجال المغناطيسي عند مركز الملف هو خط مستقيم.

بالتالي، نلخص عناصر المجال المغناطيسي الناتج عن التيار الكهربائي في مركز الملف الدائري بما يلي:



شکل ۲

اتَّجاه الإبهام باتَّجاه التيَّار الكهربائي والأصابع تدل على اتَّجاه المجال المغناطيسي.

- ●الحامل: الخط المستقيم المار بمركز الملف
- ●الاتجاه: ويمكن تحديده عمليا من القطب الجنوبى إلى القطب الشمالى لإبرة مغناطيسية بعد وضعها لتستقر على مركز الملف ، أو نظريًا باستخدام قاعدة اليد اليمنى بوضع اليد اليمنى فوق الملف ولف الأصابع بات التيار ليدل الإبهام على مت جه المجال المغناطيسي شكل ٢
- ●المقدار: والذى يمثل مقدار شدة المجال المغناطيسى والذى أ'ثبت تجريبيا تناسبه مع شدة التيار وعدد اللفـّات، حيث إن زيادة عدد اللفـّات الدائرىة على الملف يزيد من شدة المجال المغناطيسى وعكسيا مع نصف قطر الملف r فتحسب بالعلاقة:

B = μ₀ N / 2r

حيث إن $\, \mu \,$ ،تساوى معامل النفاذ المغناطيسي وتساوى في الفراغ:

 $\mu_{\rm o} = (4\pi * 10^{-7})\text{T.m/A}$

وبالتالى فإن شدة متجه المجال المغناطيسى الناتج عن مرور التيار الكهربائى المستمر فى الملف الدائرى عند مركزه يساوى:

 $B = 2\pi * 10^{-7} N / r$

مثال (۱)

ملف ؓ دائری نصف قطرہ ﴿ cm)مؤلاّف من 100 لفة ویمر ؓ به تیار کهربائی مستمر شدته ﴿ A (0.2)

- (أ) احسب مقدار شد ّة المجال المغناطيسي عند مركز الملف ّ الدائري.
 - (ب) حدِّ د عناصر متَّجه المجال المغناطيسي.



ا .حلل :اذكر المعلوم وغير المعلوم

المعلوم: نصف القطرcm (40) المعلوم:


عدد اللفات: لفةN = 100

شد["]ة التيارA (0.2) = ا

غير المعلوم:

(أ) شدة المجال المغناطيسي عند مركز الملف الدائري

(ب) عناصر المتجه



٢ .احسب غير المعلوم:

(أ) باستخدام العلاقة الرياضية بين شدة التيار وشدة المجال المغناطيسي للملف الدائري:

$$B = 2\pi * 10^{-7} N / r$$

وبالتعويض عن المقادير المعلومة نحصل على:

B =
$$2\pi * 10^{-7}$$
N / r
 $2\pi * (0.2)100 * 10^{-7}0.4$
= $(3.14 * 10^{-5})$ T

(ب) إن عناصر متجه المجال المغناطيسي تحدد كالتالي:


الحامل: الخط المستقيم المار بنقطة المركز.

الاتجاه: باستخدام اليد اليمنى كما هو موضّح في شكل ٤

المقدارT (5-10 × 3.14 × 10-5)

٣ .قيم :هل النتيجة مقبولة؟

إن مقدار شدة المجال المغناطيسي يمكن التحقق منه عمليا عند مركز الملف الدائري باستخدام التسلاميتر، كما إن النتيجة تتناسب مع المقادير المعطاة في المسألة.



لمتابعة محتوى بنك المعرفة كاملا في كل المواد العلمية تابعنا على صفحة الفيس بوك الراهيم الغندور- lbrahim Elghandour

اسئلة بنك المعرفة

١) تزداد كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز ملف دائري عندما

- يزداد نصف قطره
- تنقص شدة التيار المار فيه
 - 🥏 🥏 يزداد عدد اللفات

٢) باستخدام قاعدة اليد اليمني لأمبير في ملف دائري فإن الابهام يشير إلى اتجاه

٣)ملف دائرى قطره \mathbf{Cm} 60 يتكون من 120 لفة ويمر به تيار كهربى مستمر شدته \mathbf{A} 5 فإن كثافة الفيض المغناطيسي تساوى \mathbf{T} \mathbf{A} 10.... (علمًا بأن النفاذية المغناطيسية تساوى \mathbf{T} 10....

- $6.28 \times 10^{-4} \text{ T}$
- $6.28 \times 10^{-6} \, \text{T}$
- $1.26 \times 10^{-3} \, \text{T}$
- $1.26 \times 10^{-5} \,\mathrm{T}$

3) إذا كانت كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز حلقة دائرية نصف قطرها π cm 4 هي π tesla π 5 وكانت كثافة الفيض المغناطيسية للهواء π weber π π π فإن شدة التيار المار في الحلقة يكون


- 7**A** O
- 7.14**A**
- 10**A**
 - 17**A** O
- ٥) مجال مغناطيسي يكون عبارة عن خطوط مستقيمة منتظمة في

مركز الملف فقط
 مركز الملف وأطرافه
 في مركز الملف وأطرافه
 في أطراف الملف
 في أطراف الملف

لمتابعة محتوى بنك المعرفة كاملا في كل المواد العلمية تابعنا على صفحة الفيس بوك ابراهيم الغندور- lbrahim Elghandour

تعيين إتجاه الحركة والعوامل المؤثرة على المجال المغناطيسى Determination Of Direction Of Motion And The Factors Effecting On the Magnetic Field

ا .القوة التي يؤثر بها مجال كهرومغناطيسي على سلك يمر به تيار كهربي موضوع في هذا المجال Force due to magnetic field acting on a straight wire carrying current




إذا مر تيار كهربى فى سلك مستقيم حر الحركة موضوع عموديا على مجال مغناطىسى، فإنه يتأثر بقوة F تحركه فى اتجاه عمودى على كل من المجال والتيار. ويمكن تحديد اتجاه هذه القوة بقاعدة فلمنج لليد اليسرى التى تنص على:

نفرد أصابع اليد الىسرى)الوسطى والسبابة والأبهام (فى وضع متعامد، بحيث تشير الوسطى إلى الاتجاه الاصطلاحى للتيار والسبابة تشير إلى اتجاه المجال، فإن الإبهام يشير إلى اتجاه الحركة .(F)

تجربة عملية لتحقيق الظاهرة:

ا -نعلق سلكا غليظا من النحاس من خطاف في حلقة معدنية يتصل بأحد قطبي بطارية، وقطبها الآخر ينغمس في حوض به زئبق، وكذلك الطرف الآخر للسلك يلامس سطح الزئبق في الحوض)شكل ٢.(



- ٢ -نضع مغناطيسا على شكل حدوة الفرس، بحيث ىكون السلك عموديا على المجال.
- ٣ -نمرر التيار الكهربى فى السلك، فيكون اتجاه مرور التيار عموديا على اتجاه خطوط الفيض. نلاحظ تحرك السلك إلى اليمين؛ أى عموديا على اتجاه المجال والتيار، واتجاه الحركة على حسب قاعدة فلمنج لليد اليسرى.
 - ٤ -نعكس اتجاه التيار في السلك فينعكس اتجاه القوة؛ أي حركة السلك.
- ٥ -عند تغییر اتجاه المجال المغناطیسی فإن الحركة یتغیر اتجاهها أیضا. وقد وجد أن القوة المؤثرة علی
 سلك یحمل تیارا كهربیا یسری عمودیا علی مجال مغناطیسی تتوقف علی عدة عوامل هی:

ا -طول السلكـا

كلما زاد طول الجزء المعرض للمجال المغناطىسى، زادت القوة المؤثرة عليه؛ أي إن

(L ،B عند ثبوت F α L

۲ -شدة التيار ا المار في الموصل

كلما زادت شدة التيار المار في الموصل تزداد القوة المؤثرة، أي إن

ا A (عند ثبوت B، L) (عند

٣ -كثافة الفيض المغناطيسي المؤثر على الموصلB

كلما زادت كثافة الفيض المغناطيسي تزداد القوة المؤثرة على السلك، أي إن

ا (عند ثبوت ا، L) **F** α B

وبذلك يكون

 $F \alpha BIL$

∴ F = constant * BIL

ولقد تم اتخاذ وحدة لكثافة الفيض المغناطيسى هى التسلاهTesla ، بحيث تولد قوة تساوى واحد نيوتن على سلك طوله واحد متر، يمر به تيار كهربى شدته واحد أمبير، وعندئذ يكون

F = BIL (Newton)


B = FIL

تعريف التسلا: من العلاقة

هى كثافة الفىيض المغناطيسى الذى يولد قوة مقدارها نيوتن واحد على سلك طوله متر واحد، ىمر به تيار كهربى شدته أمبير واحد، عندما يكون السلك عموديا على خطوط الفيض المغناطىيسى.

ملاحظات:

ا -إذا كانت خطوط الفيض المغناطيسى المؤثر يميل على السلك)التيار (بزاوىة θ ،)شكل Ψ (فإن المركبة الفعالة)العمودية على التىار (تصبح Φ Sin Φ وتتعين القوة المؤثرة بالعلاقة.




شكل (٣) خطوط المجال تعمل زاوىة θ مع التبار.

 $F = BIL \sin \theta$

Sin θ = 0 فإن Sin θ فإن Sin θ فإن Sin θ فإن Sin θ فإن θ = θ ، وعلى ذلك θ F = θ فإن θ = θ دلد يتأثر بأى قوة، أى إن θ = θ

۲ .القوة بین سلکین متوازیین یحملان تیارین The force between two parallel wires each carrying current

علمنا سابقا أن المجال المغناطيسى يؤثر بقوة على سلك يسرى فيه تيار كهربى موضوع فى المجال، كما علمنا أيضا أنه ىنشأ مجال مغناطيسى حول السلك الذى يسرى فيه تيار كهربى، وبالتالى فإنه إذا تجاور سلكان موصلان، يحمل كل منهما تيارا كهربيا (ا) فإنهما يتبادلان قوة مغناطيسية بينهما، فهما يتجاذبان إذا اتفقا اتجاه تياريهما، ويتنافران، إذا تعاكسا. ولحساب القوة المتبادلة بينهما نحسب أولا شدة المجال المغناطيسى المتولد عن أحدهما عند موضع الآخر. فى)شكل ٤ (تكون كثافة الفيض المغناطيسى الناشئ عن السلك الأول عند موضع السلك الثانى (8) تساوى:



شكل (٤) القوة بين سلكين متوازيين ىحملان تيارين (أ) التياران فى نفس الاتجاه. (ب) التياران فى اتجاهين متضادين.

يؤثر هذا المجال بقوة على السلك الثاني حيث:

F = BIL
$$F = (\mu \cdot I2 \pi d) IL$$

$$F = \mu \cdot I^{2}L2 \pi d$$

ونحصل على نفس المقدار للقوة F ، إذا حسبنا كثافة الفيض المغناطيسى للسلك الثانى عند موضع الأول، وحسبنا القوة التى يؤثر بها هذا المجال على السلك الأول. ويبين)شكل E - أ (القوة المتبادلة بىن سلكين يسرى فى كل منهما تيار كهربى، والتياران فى نفس الاتجاه. وكذلك يبين)شكل E - ب (القوة المتبادلة بينهما واتجاهها، عندما يكون التياران فى اتجاهين متضادين.

مثال (۱) وضع موصل مستقيم طوله cm 75يمر به تيار شده A 8فى مجال مغناطيس منتظم كثافة فيضه 3T، احسب مقدار القوة التي تؤثر عليه إذا كان.

ا -في اتجاه المجال.

۲ -فی اتجاه عمودی علی اتجاه المجال.

۳ -فى اتجاه يميل على المجال بزاوىة .°30

الحل

 θ = 0 ا-إذا كان السلك موازى للمجال

 $F = BIL Sin \theta = BIL Sin \theta = Zero$

۲ -إذا كان السلك عموديا على اتجاه التيار فإن

Sin θ = 1. θ = 90°

 $F = BIL = 3 * 8 * 75 * 10^{-2} = 18N$

 30° إذا كان المجال يعمل مع التيار زاوىة $^{\circ}$

∴ F = BIL Sin θ = 3 * 8 * 75 * 10^{-2} Sin 30 = 18 * 12 = 9N

اسئلة بنك المعرفة

١) طبقًا لقاعدة فلمنج لليد اليسرى فإن الإبهام يشير إلى اتجاه

- التيار الكهربي
- المجال المغناطيسي
 - ركة السلك
- لا توجد إجابة صحيحة

٢) عند عكس اتجاه التيار الكهربي المار في سلك وعكس اتجاه المجال المغناطيسي المؤثر على السلك في نفس الوقت فإن ا اتجاه حركة السلك يظل كما هو.



- 01065405495
- ٣)إذا مر تيار كهربي في سلكين متجاورين في نفس الاتجاه فإن كلَّا منهم
 - يتنافرمع الآخر
 - ⊚ < يتجاذب مع الآخر
 - لا يؤثر على الآخر
 - لا توجد إجابة صحيحة

٤) وُضِع موصل طوله 100 cm يمر به تيار كهربي شدته A 10 في مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه T 5 فإن مقدار القوة التي تؤثر عليه إذا كان في اتجاه المجال تساوى


- 50 N
- 25 N
- 10 N
- 0 N

٥) وُضِع موصل طوله 100 cm يمر به تيار كهربي شدته A 10 في مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه T 5 فإن مقدار القوة التي تؤثر عليه إذا كان في اتجاه يميل على المجال بزاوية °65 تساوى



لمتابعة محتوى بنك المعرفة كاملا في كل المواد العلمية تابعنا على صفحة الفيس بوك العامية الغندور- Ibrahim Elghandour


القوة والعزم المؤثران على ملف مستطيل يمر به تيار كهربائى موضوع فى مجال مغناطيسى Force and Torque acting on a rectangular coil carrying current placed in a magnetic field



یعتبر المحرك الکهربائی Electric Motorأحد الأجهزة التی یشیع استخدامها فی كافة مجالات الحیاة، فیستخدم فی تسییر الآلات فی المصانع وتحریك القطارات الکهربائیة، کما یشغل آلات الخیاطة ویدیر الغسالات الکهربائیة وغیرها. یوجد منه أنواع متعددة كبیرة وصغیرة بحیث تناسب كل استخدام. ویتكون أی محرك كهربائی من مغناطیس ثابت وملف متحرك یسمی عضو دوار

وتعتمد فكرة عمل المحرك الكهربائي على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية.


ولكى يمكن استيعاب كيفية عمل المحرك الكهربائى نفرض أنه لدينا ملف مستطيل a b c) (bمساحته (A)ويمر به تيار كهربى (ا)وعدد لفاته (N)مستواه يوازى خطوط فيض مغناطيسى منتظم كثافة فيضه (B)والمتولدة من مغناطيس على شكل حدوة الفرس.



شكل (٢) القوة المؤثرة على ملف موضوع داخل مجال مغناطيسي.

أولا ً- عندما يكون مستوى الملف موازيا للمجال المغناطيسي نجد أن:

- •الضلعان ad) (adموازيين لخطوط الفيض، فالقوة المؤثرة على كل منهما تساوى صفر.
- •الضلعان cd)، (cdعموديان على خطوط المجال المغناطيسى ولذا يتأثران بقوتين متساويتين في المقدار ومتضادتين في الاتجاه وليس لهما نفس خط العمل.



تداخل خطوط المجال المغناطيسي لكل من المغناطيس وأسلاك الملف.

وتكون قيمة كل قوة تساوى:

F = BILcd

وإذا كانت المسافة العمودية بين القوتين على الملف سوف يتأثر بعزم ازدواج يحسب من العلاقة:

عزم الازدواج = إحدى القوتين * البعد العمودى بينهما

 $\tau = F L_{bc} = BIL_{cd}L_{bc}$

19

∴ τ **= BIA**


وإذا كان السلك يتكون من عدد من اللفات يساوى (N)، فإن عزم الازدواج الكلى يحسب بضرب عزم الازدواج للفة الواحدة في عدد اللفات، أي أن:

 τ = BIAN

علما بأن وحدة قياس عزم الازدواج هى :نيوتن . متر

وإذا صمم الملف ليدور بحرية فسوف يبدأ في الدوران حول محوره بفعل عزم الازدواج المؤثر عليه.

ثانياً- عندما يميل الملف على المجال المغناطيسي فإن:



شکل (٤)

يميل الملف على المجال بحيث تكون الزاوية بين المجال والعمودى على مستوى الملف تساوى.hetaعزم الازدواج يحسب من العلاقة:

 τ = BIAN sin θ

حيث $\, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \,$ هي الزاوية بين المجال والعمودي على مستوى الملف.

ثالثًا- عندما يكون مستوى الملف عموديا على خطوط الفيض المغناطيسي فإن:

الزاوية بين المجال والعمودى على مستوى الملف $\, heta$ تساوى صفر.

ومن المعلوم أن:

 $sin\theta = 0$

وبالتالي:

 τ = BIAN $\sin\theta$ = 0

ويلاحظ من الرسم أن القوتين المؤثرتين على السلكين يكونان متساويتان فى المقدار ومتضادتان فى الاتجاه وخط عملهما واحد وبالتالى تكون محصلتهما تساوى صفر،

وهذا يعنى أن الملف لا يتأثر فى هذه الحالة بعزم ازدواج إلا أنه يستمر فى الدوران بفعل القصور الذاتى. وتستخدم فكرة عزم الازدواج فى تصميم الكثير من أجهزة القياس الكهربائية، وأيضا المحرك الكهربائى.

01065405495

لمتابعة محتوى بنك المعرفة كاملا في كل المواد العلمية تابعنا على صفحة الفيس بوك ابراهيم الغندور- lbrahim Elghandour

 $\theta = 0^{\circ}$

اسئلة بنك المعرفة

ا) في ملف مستطيل الشكل يمر به تيار كهربي مقداره A وعدد لفاته 4 turns و مساحة مقطعه 5 cm² و كثافة الفيض المغناطيسي تساوى Tesla و عزم ازدواجه يساوى N.m فإن زاوية ميل الملف على المجال المغناطيسي تساوى صفر.

- 0 صح
- خطأ

٢) عزم ازدواج ملف مستطيل يمر به تيار كهربي في مجال مغناطيسي يتناسب تناسبًا عكسيًا مع عدد لفات الملف

- 0 صح
- € خطأ

٣) يكون عزم الازدواج لملف يمر به تيار كهربي داخل مجال مغناطيسي أكبر ما يمكن عندما يكون مستواه موازِ لخطوط الفيض المغناطيسي.

صح

خطأ


٤) في ملف مستطيل يمر به تيار كهربي داخل مجال مغناطيسي إذا زادت عدد لفاته إلى الضعف وقل التيار الكهربي إلى النصف فإن قيمة عزم الأزدواج يظل ثابتًا.

1065405495

- صح
 - 🔾 خطأ
- ٥) عندما يكون مستوى الملف عموديًا على خطوط الفيض المغناطيسي فإن قيمة عزم الازدواج تكون مساوية للصفر.
 - ⊚ صح
 - خطأ

أجهزة القياس الكهربائى Electric Measuring Instruments

على الرغم من تنوع أجهزة القياس الكهربائى إلا أنها تشترك فى فكرة عمل واحدة، وهى الاستفادة من عزم الأزدواج المؤثر على ملف مستطيل يمر به تيار كهربائى موضوع فى مجال مغناطيسى فى تحريك مؤشر جهاز القياس الكهربائى، وسيتم تناول عدد من هذه الأجهزة بالتفصيل فيما يلى:



شكل (۱) أحد أجهزة القياس الكهربائي

ا الجلفانومتر ذو الملف المتحرك الجلفانومتر الحساسMoving Coil Galvanometer الجلفانومتر ذو الملف المتحرك


الجلفانومتر ذو الملف المتحرك Moving Coil Galvanometerهو جهاز يـُستخدم لاكتشاف وقياس شدة التيارات الكهربائية الضعيفة جدـًا، وتحديد اتجاهها.

س ُمى الجلفانومتر ذو الملف المتحرك بهذا الاسم بسبب أن الجزء المتحرك فيه هو الملف، وكما يوجد نوع آخر يسمى الجلفانومتر ذو المغناطيس المتحرك لا يستخدم فى الوقت الحاضر، وفيه يكون الجزء المتحرك هو إبرة مغناطيسية.



شكل (۲) الجلفانومتر ذو الملف المتحرك

۲ . تركيب الجلفانومتر ذو الملف المتحرك Moving Coil Galvanometer Construction



شكل (٣) تركيب الجلفانومتر ذو الملف المتحرك

المكون	الوصف	الوظيفة
مغناطیس قوی	على شكل حدوة حصان قطبية المتقابلان مقعران	یکون قطبی المغناطیس مقعرین حتی یکون مستوی الملف موازیًا لخطوط الفیض بصورة دائمة، وبالتالی یکون عزم الازدواج ثابت عند قیمته العظمی
ملف قابل للدوران	مصنوع من سلك رفيع ملفوف حول إطار مستطيل خفيف من الألومنيوم حر الحركة	يدور حول محوره تحت تأثير عزم الازدواج
أسطوانة الحديد المطاوع	توضع فى قلب الملف القابل للدوران	تعمل على تجميع وتركيز الفيض المغناطيسي حول الملف
حاملين من العقيق	ترتكز عليهما المجموعة (الملف والإطار والقلب) بين قطبى المغناطيس	تعمل على تقليل احتكاك الملف أثناء دورانه
زوج من الملفات الزنبركية	أحدهما علوى والآخر سفلى	يولدان عزم لى فى عكس اتجاه عزم الازدواج المؤثر على الملف، إضافة إلى أنهما يعملان كمدخل ومخرج للتيار؛ حيث يدخل التيار من أحدهما ويخرج من الآخر

المؤشر

ي ُصنع من الألومنيوم الخفيف ويتصل بالملف القابل للدوران

يتحرك على تدريج أقسامه متساوية ليحدد قيمة شدة التيار

۳ .شرح عمل الجلفانومتر ذو الملف المتحركWorking of Moving Coil Galvanometer

- ا .عندما يمر التيار الكهربى فى الملف من أحد طرفيه ليخرج من طرفه الآخر فإن القوة المغناطيسية ستولد عزما يعمل على دوران الملف فى اتجاه حركة عقارب الساعة مثلا.
- اسيتحرك المؤشر حتى يستقر فى الوضع الذى يتزن فيه عزم الازدواج المغناطيسى الناشئ عن مرور التيار
 الكهربى مع عزم الازدواج الميكانيكى الناشئ عن لى الملفات الزنبركية والذى يعمل عكس اتجاه حركة
 عقارب الساعة، وتدل قراءة المؤشر على قيمة شدة التيار.
 - ٣ .عند قطع التيار الكهربائي يعمل الملفان الزنبركيان على إعادة الملف إلى وضع الصفر.
 - ٤ .إذا مر التيار الكهربى فى الملف فى اتجاه مضاد يتحرك المؤشر فى عكس اتجاه حركة عقارب الساعة،
 لذلك توجد أنواع من الجلفانومترات ذات الصفر فى المنتصف أى أن مؤشرها يمكن أن ينحرف يسارًا او يمينًا.

Sensitivity of Galvanometer حساسية الجلفانومتر. ٤

هى زاوية انحراف مؤشر الجلفانومتر عن وضع الصفر عند مرور تيار فى ملفه شدته الوحدة، وتساوى ا θ ، وتقاس حساسية الجلفانومتر بوحدة :درجة/ميكروأمبير (deg/ μ A)، ولزيادة حساسية الجلفانومتر يراعى:

- ا .استخدام ملفات زنبركية دقيقة.
 - ۲ .استخدام مغناطیس قوی.
- ٣ .زيادة مساحة الملف وعدد لفاته.
 - ٤ .استخدام حوامل من العقيق.
- 0 .تطبیقات علی الجلفانومتر Applications of Galvanometer
 - ا .أميتر التيار المستمرDC Ammeter أ
 - ۲ .فولتميتر التيار المستمرDC Voltmeter
 - ۳ .الأوميترOhmmeter

الأوميتر Ohmmeter

الأوميتر أحد الأجهزة الكهربائية التي تستخدم لقياس المقاومة الكهربائية بطريقة مباشرة.




شكل (۱)

الأوميتر

ويمكن تحويل الجلفانومتر إلى أوميتر يقيس المقاومة بتوصيل جلفانوميتر مقاومته ٢٥٠ أوم وأقصى قراءة له ٤٠٠ ميكروأمبير على التوالي مع:

- مقاومة عيارية ($R_{\rm l}$) ثابتة $^{
 m WW}$ أوم.
- •مقاومة متغيرة (R_2) مداها ٦٥٦٥ أوم.
- •عمود جاف عياري قوته الدافعة الكهربية ٥/ا فولت.
- •طرفى اختبار للجهاز يوصل بهما المقاومة المجهولة المطلوب إيجاد قيمتها.



: Ohmmeter Calibrationعايرة الأوميتر


ا .نغلق الدائرة بدون وضع أى مقاومة (R_× = 0)وذلك بتلامس طرفى الاختبار للجهاز عندئذ يمر تيار فى الدائرة.

- انعدل المقاومة المتغيرة حتى ينحرف المؤشر إلى نهاية التدريج وعندئذ يمر أقصى تيار فى الجلفانوميتر
 وتعتبر نهاية التدريج هذه صفر الأوميتر وذلك لأن المقاومة المجهولة .(R_x = 0)
 - ۳ .نصل مقاومة معلومة (R_x)بين مسمارى التوصيل فتزداد المقاومة الكلية وتقل شدة التيار ويكتب قيمة المقاومة (R_x)على موضع انحراف المؤشر على التدريج.
- ٤.نكرر العمل السابق عدة مرات بزيادة قيمة المقاومة الخارجية (R_x)تدريجياً وفى كل مرة يكتب قيمتها
 على موضع انحراف المؤشر على التدريج وبذلك يمكن معايرة الأوميتر.

مثال (۱)

إذا أردنا تحويل الجلفانوميتر في الشكل التالي إلى أوميتر، احسب:

- ا .قيمة المقاومة المتغيرة التى تجعل مؤشر التدريج ينحرف إلى نهايته، وذلك عندما يتم تلامس طرفى التوصيل بسلك عديم المقاومة .(R_x = 0)
 - التى تجعل المؤشر ينحرف إلى نصف التدريج. R_{\star} التى تجعل المؤشر ينحرف الى نصف التدريج.
 - ٣ .قيمة المقاومة ،Rالتي تجعل المؤشر ينحرف إلى ربع التدريج.



الحل:

ا .قيمة المقاومة المتغيرة التى تجعل مؤشر التدريج ينحرف إلى نهايته، وذلك عندما يتم تلامس طرفى التوصيل بسلك عديم المقاومة .(R_x = 0)

$$R_{total}$$
 = EI = 1.5400 * 10^{-6} = 3750 Ω

ولحساب قيمة المقاومة المتغيرة يتم طرح المقاومات الأخرى الموجودة فى الدائرة من المقاومة الكلية، وذلك على النحو التالى:

$$R = {}_{2}R_{total}$$
 /) $R + {}_{1}R_{q}$ 500 = (250 + 3000) - 3750 = (Ω

۲ .قيمة المقاومة R_×التي تجعل المؤشر ينحرف إلى نصف التدريج.

R_{total} = El = 1.5200 * 10⁻⁶ = 7500 Ω
$$R_x = R_{total}) - R + {}_1R + {}_2R_g 7500 = (/ 3750 = (250 + 500 + 3000) \, \Omega$$

$$R_x = R_{total} = R_{total$$


$$R_{total}$$
 = EI = 1.5100 * 10⁻⁶ = 15000 Ω

$$R_x = R_{total}$$
 /) $R + {}_{1}R + {}_{2}R_{q}$ 15000 = (/ 11250 = (250 + 500 + 3000) Ω

ويمكن تلخيص نتائج المثال السابق في الجدول التالي:

(میکروأمبیر)قراءة شدة التیار فی الجلفانومیتر	٤٠٠	۲۰۰		•
(أوم)قراءة المقاومة		۳ ۷ ۵۰	.0711	8


ونلاحظ من الجدول أن تدريج الأوميتر عكس تدريج الجلفانوميتر بمعنى أن أقصى شدة تيار تقابل مقاومة تساوى صفر، وذلك لأن شدة التيار تتناسب عكسيا مع المقاومة كما أن أقسام تدريج الأوميتر ليست متساوية (يزداد الاتساع كلما بعدنا عن صفر التدريج) وذلك لأن شدة التيار (ا)تتناسب عكسيا مع المقاومة الكلية للأوميتر وليست مع المقاومة المجهولة فقط.



شكل (٤) تدريج الأوميتر عكس تدريج الجلفانوميتر

أميتر التيار المستمر DC Ammeter

لا يستخدم الجلفانوميتر ذو الملف المتحرك فى قياس شدة التيارات الكبيرة، وذلك لأن التيارات الكبيرة تؤدى إلى انصهار سلك الملف نتيجة للحرارة المتولدة فيه عند مرور تيار قوى، واختلال نظام التعليق نتيجة الانحراف الكبير للملف وتتلف الركائز التى يستند عليها، وكذلك تــَـعر ُض الملفان الزنبركيان للتلف لزيادة عزم ازدواج الدوران لكبر شدة التيار. ولذلك يتم استخدام الأميتر لقياس شدة التيار الكبيرة بدلا من الجلفانوميتر.



شكل (۱) أميتر التيار المستمر

ویمکن تحویل الجلفانومیتر إلی أمیتر یقیس شدة تیارات کبیرة من خلال توصیل ملفه بمقاومة صغیرة علی التوازی تسمی مجزیء التیار _۶۶ کما یتضح من)شکل ۱.۲

شکل (۲) يتكون الأميتر من جلفانوميتر ومجزئ التيار متصلين على التوازى

ويساعد مجزئ التيار في تجزئة التيار فيمر الجزء الأكبر منه في مقاومة المجزئ ذو المقاومة الصغيرة والجزء الأقل يمر في ملف الجلفانوميتروا ، وبذلك يصبح الجهاز صالحًا لقياس شدة تيارات أكبر مما

يتحمله ملف الجلفانوميتر بمفرده، كما يقوم بدور مهم فى جعل المقاومة الكلية للأميتر صغيرة حتى لا تتغير شدة التيار المراد قياسه تغيرًا ملحوظًا بعد إدخال الأميتر فى الدائرة على التوالى.

تعيين مقاومة مجزئ التيار −(R₅):

(R_s) Determination of Shunt Resistance

إذا افترضنا أن لديك جلفانوميتر مقاومة ملفه وR والقيمة العظمى لتدريجه هىوا ، وأردت تحويله إلى أميتر تكون القيمة العظمى لتدريجه ا فإنك فى حاجة إلى وضع مجزئ للتيار مقاومته₃R ، ويمكن استنتاج قيمة مقاومة المجزئ على النحو التالى:

أقصى شدة تيار يمكن قياسه بالأميتر =

أقصى شدة تيار يمكن قياسه بالجلفانوميتر + شدة التيار المار في المجزئ

$$\begin{aligned} & | = |_g + |_s \\ & \therefore |_s = | - |_g & \longrightarrow & | \end{aligned}$$

وبما أن الملف والمجزئ متصلين على التوازي فيكون:

$$V_g = V_s$$
 $I_g R_g = I_s R_s$

وبالتالى تحسب مقاومة مجزئ التيار من العلاقة:

$$R_s = I_g R_g I_s$$

وحيث إن قيمة ءا مجهولة فإنه يمكن التعويض عنها من المعادلة ا، نجد أن:

$$R_s = I_g R_g I / I_g$$

ومن هذه العلاقة يمكن حساب قيمة مجزئ التيار.ء

وينبغى مراعاة توصيل الأميتر في الدائرة على التوالى لكى يكون التيار المار في الأميتر هو نفسه التيار المراد قياسه.


مثال (۱)

الحل:

$$R_s = I_s R_s I / I_q = 0.01 * 450 / 0.01 = 8 * 10^{-4} \Omega$$

فولتميتر التيار المستمر DC Voltmeter


الفولتميتر أحد الأجهزة الكهربائية التي تستخدم لقياس فرق الجهد بين طرفي مقاومة.



شكل (۱) الفولتميتر

Voltmeter

ويمكن تحويل الجلفانوميتر إلى فولتميتر يقيس فرق الجهد بين أى نقطتين فى الدائرة الكهربائية من خلال توصيل ملفه بمقاومة كبيرة على التوالى تسمى مضاعف الجهد R_m كما يتضح من)شكل C.(



شكل (۲) يتكون الفولتميتر من جلفانوميتر ومضاعف الجهد متصلين على التوالى

ويوصل الفولتميتر على التوازى فى الدائرة الكهربائية لكى يكون فرق الجهد بين طرفى الفولتميتر مساويًا لفرق الجهد المراد قياسه، ويساعد وجود مضاعف الجهد فى تكبير مقاومة الفولتميتر وبالتالى لا يسحب تياراً كبيراً من الدائرة الأصلية، كما يساعد مضاعف الجهد فى جعل الجلفانوميتر يقيس فرق جهد أكبر مما يتحمله ملفه.

تعيين مقاومة مضاعف الجهد Determination of Multiplier Resistance

إذا افترضنا أن لديك جلفانوميتر مقاومة ملفه و $R_{\rm o}$ والقيمة العظمى لتدريجه هى ا، وأردت تحويله إلى فولتميتر تكون القيمة العظمى لتدريجه V فإنك فى حاجة إلى وضع مضاعف جهد مقاومته $R_{\rm m}$ ، ويمكن استنتاج قيمة مضاعف الجهد على النحو التالى:

أقصى فرق الجهد يمكن قياسه بالفولتميتر=

أقصى فرق الجهد بين طرفى الجلفانوميتر +فرق الجهد بين طرفى مضاعف الجهد

$$V = V_q + V_m$$

ونظرا لان مقاومة الجلفانوميتر ومضاعف الجهد متصلتان على التوالى لذلك شدة التيار المار فيهما واحدة وا، وبالتالى:

مثال (۱)

الحل:

$$\Omega$$
 19998 = ³⁻10 * 5100 / 5 * 10⁻³ * 2 = V - $I_g R_g I_g = R_m$

لمتابعة محتوى بنك المعرفة كاملا في كل المواد العلمية تابعنا على صفحة الفيس بوك ابراهيم الغندور- Ibrahim Elghandour